OrderBlock_OB

Индикатор Order Block (OB) + FVG для MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Готовые файлы .EX4 (MT4) и .EX5 (MT5)

📖 Статья (RU): https://s4u.pro/smart-money/order-block.html

📖 Article (EN): https://s4u.pro/en/order-block-gold-strategy/

✈ Telegram: https://t.me/strategy4you

Файлы:	OrderBlock_OB.ex4 (MT4) OrderBlock_OB.ex5 (MT5)
Тип программы:	Индикатор (не советник и не скрипт), не торгует
Режимы:	Только Order Blocks / Order Blocks + FVG
Версия:	v1.00
Автор:	@Strategy4you

1. Что такое Order Block (OB)?

Order Block (OB) — это последняя противоположная свеча перед сильным движением, которое ломает структуру рынка. Для покупки это последняя **медвежья** свеча у минимума отката перед пробоем свинг-хая, для продажи — последняя **бычья** свеча у максимума отката перед пробоем свинг-лоя. Считается, что там стоят ордера крупного игрока, поэтому цена часто возвращается к зоне OB и отталкивается от неё.

Подробное описание стратегии: https://s4u.pro/smart-money/order-block.html

Структура паттерна

Элемент	Бычий OB (BUY)	Медвежий OB (SELL)
Свинг	Swing High: High выше 2 свечей слева и справа	Swing Low: Low ниже 2 свечей слева и справа
Слом структуры (BOS)	Close выше Swing High не позже чем через 25 свечей	Close ниже Swing Low не позже чем через 25 свечей
Пробойная свеча	Бычья, тело ≥ 1.0 × ATR(20)	Медвежья, тело ≥ 1.0 × ATR(20)
Order Block	Последняя медвежья свеча у минимума отката (до 4 свечей назад)	Последняя бычья свеча у максимума отката (до 4 свечей назад)
FVG (режим OB + FVG)	Импульс от OB до пробоя оставил бычий FVG	Импульс от OB до пробоя оставил медвежий FVG
Вход	Buy Limit на High свечи OB	Sell Limit на Low свечи OB
Стоп-лосс	3 пипса ниже минимума OB / импульса	3 пипса выше максимума OB / импульса
Тейк-профит	2R (2 × риск)	2R (2 × риск)

Управление ордером

Правило	Описание
Минимальный стоп	Сетапы со стопом короче 10 пипсов пропускаются
Отмена по времени	Лимитный ордер отменяется, если не исполнен за 30 свечей
Отмена по цене	Ордер отменяется, если цена дошла до TP раньше входа
Выход по времени	Сделка закрывается по рынку через 60 свечей, если не сработали SL/TP
Одна сделка за раз	Пока сделка открыта, новые сигналы в статистике пропускаются (метка SKIP)
Риск	0.5–1% депозита на сделку

На графике индикатор показывает

- **Бычий OB** — синяя зона + синяя стрелка ↑ под пробойной свечой
- **Медвежий OB** — красная зона + красная стрелка ↓ над пробойной свечой
- **FVG импульса** — зелёная (BUY) / коричневая (SELL) зона
- Серая точечная линия **BOS** — пробитый уровень свинга
- Жёлтая пунктирная линия — уровень лимитного входа; красная — Stop Loss, зелёная — Take Profit
- Метка результата: `+2.0R` (тейк), `−1.0R` (стоп), `+0.4R (time)` (выход по времени), `X` (ордер отменён), `BUY LIMIT / SELL LIMIT` (ждёт входа), `OPEN` (сделка открыта), `SKIP (in trade)` (пропущен — уже есть открытая сделка)
- Панель статистики: режим, сигналы, сделки, отмены, пропуски, Win / Loss, винрейт, сумма R и средний R

2. Два режима: OB или OB + FVG

Режим выбирается параметром **SignalMode** во вкладке «Входные параметры».

Режим	Что показывает	Для кого
Order Blocks only	Все ордер-блоки после слома структуры, с FVG и без	Для ручного анализа и поиска зон на любом рынке
Order Blocks + FVG	Только OB, после которых импульс оставил FVG. Это стратегия из статьи (по умолчанию)	Для торговли по правилам статьи

Результаты из статьи (XAUUSD H1, июнь 2024 — октябрь 2026, со спредом $0.30)

Вариант	Сделки	Винрейт	Итог	PF	Просадка
OB + FVG	108	46.3%	+36.8R	1.62	−7.3R
Все OB (режим «OB only»)	165	39.4%	+21.1R	1.21	−16.9R
OB без FVG	72	31.9%	−7.1R	0.86	−12.7R
OB + FVG на 4 валютных парах	822	35.3%	−29.2R	0.95	−65.5R

> Фильтр FVG — главное в стратегии: ордер-блоки без FVG в импульсе были убыточными. На валютных парах те же правила не заработали — проверяйте свой инструмент и таймфрейм по панели статистики.

3. Установка в MetaTrader 4

Шаг 1 — Откройте папку индикаторов

MT4: Файл → Открыть каталог данных → MQL4 → Indicators.

Шаг 2 — Скопируйте файл

1. Скопируйте **OrderBlock_OB.ex4** в папку `MQL4\Indicators\`
2. Перезапустите MT4 или в Навигаторе нажмите правой кнопкой → «Обновить»

Шаг 3 — Добавьте на график

1. Навигатор (Ctrl+N) → Индикаторы → **OrderBlock_OB**
2. Перетащите на график → вкладка «Общие»: при желании отметьте «Разрешить импорт DLL» (только для стартового окна)
3. Выберите режим **SignalMode** и настройте параметры во вкладке «Входные параметры» → OK

4. Установка в MetaTrader 5

Шаг 1 — Откройте папку индикаторов

MT5: Файл → Открыть каталог данных → MQL5 → Indicators.

Шаг 2 — Скопируйте файл

1. Скопируйте **OrderBlock_OB.ex5** в папку `MQL5\Indicators\`
2. Файл .ex5 скомпилирован как индикатор в режиме X64 Regular — работает на любом 64-битном ПК (без требований AVX)

Шаг 3 — Добавьте на график

1. Навигатор (Ctrl+N) → Индикаторы → **OrderBlock_OB**
2. Вкладка «Зависимости»: при желании отметьте «Разрешить импорт DLL» (только для стартового окна)
3. Стартовое окно в MT5 появляется на первом тике (особенность платформы). OK — откроет Telegram

> Без разрешения DLL индикатор работает полностью — не показывается только стартовое окно, копирайт и ссылки остаются на графике.

5. Параметры индикатора

MODE — Режим

Параметр	Знач.	Описание
SignalMode	OB + FVG	Order Blocks only — все OB; Order Blocks + FVG — только OB с FVG в импульсе
ShowFVG	true	Рисовать зону FVG импульса (если она есть)

STRUCTURE — Структура

Параметр	Знач.	Описание
SwingBars	2	Свинг: сколько свечей слева и справа (фрактал)
BreakLookback	25	Слом структуры: закрытие за свингом не позже N свечей
MinBreakATR	1.0	Тело пробойной свечи ≥ N × ATR (0 = выкл.)
ATRPeriod	20	Период ATR (средний диапазон свечи)

TRADE LEVELS — Торговые уровни

Параметр	Знач.	Описание
EntryMode	OB edge	Вход на краю OB (High для BUY / Low для SELL) или на 50% свечи OB
StopBufferPips	3	Отступ стопа за экстремум OB / импульса, пипсы (золото: 1 пипс = $0.10)
MinRiskPips	10	Пропускать сетапы со стопом короче N пипсов
RiskReward	2.0	Тейк-профит в R
PendingBars	30	Отмена лимитки, если не исполнена за N свечей
MaxHoldBars	60	Закрытие сделки по рынку через N свечей (0 = выкл.)
CostPips	0	Спред + комиссия для статистики, пипсы (золото как в статье: 3)
OneTradeAtATime	true	Статистика: пропускать сигналы, пока открыта сделка

DISPLAY / COLORS / ALERTS

Параметр	Знач.	Описание
HistoryBars	3000	Сколько баров истории сканировать (0 = вся история)
ShowBullish / ShowBearish	true	Показывать бычьи / медвежьи OB
ShowZones / ShowBOS	true	Зоны OB / линия слома структуры
ShowTradeLevels	true	Линии входа, SL и TP
ShowArrows / ShowResults	true	Стрелки на пробойной свече / метки результата
ShowStats	true	Панель статистики
ArrowOffset	5	Расстояние стрелки от тени, пипсы
Цвета	—	Зоны OB и FVG, стрелки, BOS, вход, SL, TP, текст статистики
ArrowSize	3	Размер стрелок 1–5
AlertPopup / AlertSound / AlertPush	false	Окно / звук / push-уведомление при новом OB

6. Рекомендуемые настройки

Как в статье (XAUUSD, H1)

Параметр	Значение
Все параметры	По умолчанию (OB + FVG, свинг 2, слом за 25 свечей, тело 1 ATR, вход на краю OB, SL 3 пипса, 2R, 30 свечей, выход через 60 свечей)
CostPips	3 (спред $0.30, как в статье)
AlertPopup / AlertPush	true

Поиск зон на любом рынке (ручной анализ)

Параметр	Значение
SignalMode	Order Blocks only
ShowTradeLevels / ShowResults	false
ShowStats	false

Младшие таймфреймы (M5–M15) — больше сигналов, больше шума

Параметр	Значение
MinBreakATR	1.5
BreakLookback	15–20
MinRiskPips	подберите под спред инструмента

> По статье стратегия протестирована на XAUUSD H1 (108 сделок). На валютных парах те же правила дали минус — проверяйте инструмент по панели статистики (с CostPips) перед торговлей.

7. Частые вопросы (FAQ)

В: Индикатор перерисовывается?

О: Нет. OB определяется только по закрытым свечам, пересчёт идёт один раз при открытии нового бара. В режиме OB + FVG лимитный ордер появляется только после того, как FVG полностью сформировался.

В: Индикатор открывает сделки?

О: Нет. Это индикатор: он показывает зоны, уровни входа / SL / TP и считает статистику. Торговых операций нет.

В: Как считается статистика?

О: По умолчанию без спреда (gross); спред задаётся в CostPips. Если свеча задела и вход, и SL — считается стоп. Если цена дошла до TP раньше входа — ордер отменён. Выход по времени с плюсом засчитывается как Win. Как в статье, одновременно считается только одна сделка.

В: Почему цифры на панели не совпадают со статьёй?

О: В статье котировки золотого фьючерса (GC) в UTC, у брокера — свои котировки, время сервера и спред. Небольшая разница в сделках — это нормально.

В: Нет сигналов?

О: Переключите SignalMode на «Order Blocks only», уменьшите MinBreakATR или MinRiskPips, увеличьте HistoryBars.

В: Что значит «X64 Regular»?

О: Режим компиляции .ex5 без инструкций AVX/AVX2 — самый совместимый вариант, запускается на любом компьютере с MT5.

📖 Статья (RU): https://s4u.pro/smart-money/order-block.html

📖 Article (EN): https://s4u.pro/en/order-block-gold-strategy/

✈ Telegram: https://t.me/strategy4you

Дисклеймер: индикатор является инструментом технического анализа и не является инвестиционной рекомендацией. Результаты прошлых периодов не гарантируют будущей доходности.
© Strategy4you | https://t.me/strategy4you | https://s4u.pro/smart-money/order-block.html